

Buhalterinis serveris

Kaip kompiuteryje su Windows 7 operacine sistema sukurti VPN prisijungimą prie Windows serverio?

1. Atidarykite **Tinklo Bendrinimo centrą**.
2. Pasirinkite "**Sukurti naują ryšį arba tinklą**".

Keisti savo tinklo parametrus



Sukurti naują ryšį arba tinklą

Sukurkite belaidį, plačiajuostį, telefoninį, specialųjį arba VPN ryšį.



Jungtis prie tinklo

Prisijunkite arba prisijunkite iš naujo prie belaidžio, laidinio, tele



Pasirinkti namų grupės ir bendrinimo parinktis

Gauti prieigą prie failų ir spausdintuvų, esančių kituose tinklo kompiuteriuose.




Spręsti problemas

Nustatyti ir išspręsti tinklo problemas arba gauti trikčių šalinimą

3. Pasirinkite "**Jungtis prie darbo vietos. Nustatykite telefono arba VPN ryšį savo darbo vietai.**"
Paspauskite "**Pirmyn**".

Buhalterinis serveris




Sukurti naują tinklą
Konfigūruoti naują kelvedį arba prieigos tašką.

Prisijungti prie belaidžio tinklo neautomatiškai
Prisijunkite prie paslėptojo tinklo arba sukurkite naują belaidžio tinklą.

Jungtis prie darbo vietos
Nustatykite telefono arba VPN ryšį savo darbo vietai.

Nustatyti telefono ryšį
Prie interneto jungtis telefono ryšiu.

4. Paspauskite "**Naudoti mano interneto ryšį (VPN)**".



Jungtis prie darbo vietos

Kaip norite jungtis?

➔ **Naudoti mano interneto ryšį (VPN)**
Prisijunkite naudodamiesi virtualiuoju privataus tinklo (VPN) ryšiu.

➔ Jungtis tiesiogiai

5. Įveskite atsiųstą el. paštą **Interneto adresą**.
Įrašykite **Paskirties pavadinimą**, pvz: serveris.

Buhalterinis serveris

Pažymėti varnele "**Dabar nesijungti; tik nustatyti, kad būtų galima jungtis vėliau**".

Paspauskite "**Pirmyn**".

Norėdami prisijungti, įveskite interneto adresą

Šį adresą jums gali suteikti tinklo administratorius.

Interneto adresas:

Paskirties pavadinimas:

Naudoti intelektualiąją kortelę



Leisti kitiems naudoti šį ryšį

Ši parinktis leidžia visiems, prieinantiems prie šio kompiuterio, na

Dabar nesijungti; tik nustatyti, kad būtų galima jungtis vėliau

6.Įveskite atsiųstą el. paštu **Vartotojo vardą**.

Įveskite atsiųstą el. paštu **Slaptažodį**.

Paspasukite mygtuką "**Kurti**".

Buhalterinis serveris

Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį

Vartotojo vardas:

xxxxxx

Slaptažodis:

●●●●●●

Rodyti simbolius

Įsiminti šį slaptažodį

Domenas (nebūtinai):

7. Jei Paspauskite mygtuką "**Uždaryti**".


Ryšys parengtas naudoti




→ Jungtis dabar

8. Atidarykite **Valdymo skydas - Tinklas ir internetas - Tinklo ryšiai**.
Dešiniu klavišu pasirinkite sukurtą jungtį ir paspauskite "**Ypatybės**".

Buhalterinis serveris



9. Pasirinkite "**Internet Protocol Version 4**" ir paspauskite mygtuką "**Ypatybės**".



10. Atsidariusiame lange paspauskite "**Išsamiau**".

Puslapis 5 / 7

(c) 2026 VIPhost <info@viphost.lt> | 2026-05-06 15:50

URL: <http://kb.viphost.lt/content/6/36/lt/kaip-kompiuteryje-su-windows-7-operacine-sistema-sukurti-vpn-prisijungima-prie-windows-serverio.html>

Buhalterinis serveris

tinklo administratoriaus.

IP adresą gauti automatiškai

Naudoti šį IP adresą: _____

IP adresas:

DNS serverio adresą gauti automatiškai

Naudoti šiuos DNS serverių adresus: _____

Pageidaujamas DNS serveris:

Alternatyvus DNS serveris:

11. "IP parametrai" kortelėje nuimti varnelę "Naudoti numatytąjį nuotolinio tinklo šliužą".

Paspauskite visose atvirose kortelėse "Gerai" jas uždarydami.

Papildomi TCP / IP parametrai

IP parametrai DNS WINS

Ši parinktis taikoma tik prisijungus tuo pat metu ir per vietinį tinklą, ir telefono ryšiu. Jei pasirinktis pažymėta, duomenys, kurių negalima išsiųsti per vietinį tinklą, siunčiami telefono ryšiu.

Naudoti numatytąjį nuotolinio tinklo šliužą

Išjungti klase paremtą maršruto įtraukimą

Automatinė metrika

Sąsajos metrika:

Buhalterinis serveris

12.Paspauskite sukurtą jungtį.

Jei viskas atlikta teisingai, Jūs sėkmingai prisijungsite VPN kanalą.



Unikalus sprendimo identifikatorius: #1035

Autorius: vip

Paskutinis atnaujinimas: 2015-09-30 14:21